

[продукты](#) Добавить в паспорт его невозможно, нужно его сначала распознать:

- Если производитель не распознан, то нужно добавить его написание к одному из производителей в базе (кнопка)
 - Откроется окно «Добавить написание производителя», т.к. изначально мы предполагаем, что такой вендор у нас уже есть, мы просто не знали что он пишется вот таким образом.
 - Если в списке вендоров отсутствует нужный, значит жмем кнопку «Создать нового производителя».
- Потом надо распознать программный продукт, нажав
 - Кнопку , если это наименование нужно добавить к уже известному ПО
 - Кнопку , если нужно создать новый продукт

ПО не из реестра

Сюда выводится все обнаруженное на привязанных к АРМ [операционках](#) которое не является ни [игнорируемым](#), ни [бесплатным](#) (т.е. вполне себе платное), но при этом не входит в [реестр согласованного ПО](#) [Добавить](#) в паспорт его невозможно. Нужно либо сначала внести его в [реестр согласованного ПО](#) и потом добавить в паспорт. Либо удалить это ПО с машины.

ПО не из паспорта

Вот это ПО можно добавлять. Это ПО из [реестра согласованного ПО](#), но не внесенное в паспорт. Т.е. для программных продуктов в этой секции два пути.

- Внести в паспорт (кнопочка), т.к. установка этого ПО на это рабочее место согласована
- Удалить это ПО с машины, т.к. его установка на это рабочее место не согласована.

Для массового внесения всего ПО из [реестра](#)

[согласованного ПО](#) будет кнопка «Внести в паспорт ПО на <ИМЯ_ОС>» (для каждой ОС закрепленной за АРМ)

Программное обеспечение

Тут выводится ПО внесенное в паспорт. Если оно обнаружено на машине - будет подсвечиваться зеленым, если пропало - желтым. Тут его можно из паспорта удалить нажав кнопку

Аппаратное обеспечение

Выводится табличка с аппаратным обеспечением на [основной операционке](#) машины.

- Чтобы добавить компонент в паспорт надо нажать на кнопку в конце строки компонента
- Чтобы добавить все оборудование, которое еще не добавлено, надо нажать оранжевую кнопку «Согласовать оборудование»
- Убрать компонент из паспорта надо нажать кнопку
- Есть еще карандаш , который скорректировать отображение компонента, чтобы он выводился не точно так, как его обнаружил скрипт.
 - Изначально эта возможность была нужна чтобы добавлять компоненты вручную, для добавления телефона/ИБП и т.п., но на текущий момент такие процедуры надо делать через [ввод оборудования в инвентаризацию и прикрепление к АРМ](#)
 - Также нажав редактирование можно скрыть компонент (если это какое-то незначительное USB оборудование которое не должно отсвечивать в паспорте)
 - Можно внести серийные номера компонент, которые не обнаружил скрипт

Подвал

он же footer. Сюда выводятся подписанты паспорта:

- [Пользователь](#)
- [Руководитель отдела](#)
- [Сотрудник дирекции ИТ](#)
- [Ответственный](#) (если установлен)

Печать

В печать выводится только кусок начинающийся с большого слова ПАСПОРТ и заканчивающийся подвалом. Софт и железо распечатываются только явно внесенные в паспорт

Если содержимое паспорта изменилось, то следуем процедуре [паспортизация АРМ](#)

From: <http://wiki.reviakin.net/> - Wiki

Permanent link: http://wiki.reviakin.net/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%80%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B0%D1%80%D0%BC?rev=1664564643

Last update: 2022/09/30 19:04

