



[продукты](#) Добавить в паспорт его невозможно, нужно его сначала распознать:

- Если производитель не распознан, то нужно добавить его название к одному из производителей в базе (кнопка )
  - Откроется окно «Добавить название производителя», т.к. изначально мы предполагаем, что такой вендор у нас уже есть, мы просто не знали что он пишется вот таким образом.
  - Если в списке вендоров отсутствует нужный, значит жмем кнопку «Создать нового производителя».
- Потом надо распознать программный продукт, нажав
  - Кнопку , если это наименование нужно добавить к уже известному ПО
  - Кнопку , если нужно создать новый продукт

## ПО не из реестра

Здесь выводятся все обнаруженные на привязанных к АРМ [операционках](#) которое не является ни [игнорируемым](#), ни [бесплатным](#) (т.е. вполне себе платное), но при этом не входит в [реестр согласованного ПО](#) Добавить в паспорт его невозможно. Нужно либо сначала внести его в [реестр согласованного ПО](#) и потом добавить в паспорт. Либо удалить это ПО с машины.

## ПО не из паспорта

Вот это ПО можно добавлять. Это ПО из [реестра согласованного ПО](#), но не внесенное в паспорт. Т.е. для программных продуктов в этой секции два пути.

- Внести в паспорт (кнопочка ), т.к. установка этого ПО на это рабочее место согласована
- Удалить это ПО с машины, т.к. его установка на это рабочее место не согласована.

Для массового внесения всего ПО из [реестра](#)

[согласованного ПО](#) будет кнопка «Внести в паспорт ПО на <ИМЯ\_ОС>» (для каждой ОС закрепленной за АРМ)

## Программное обеспечение

Тут выводится ПО внесенное в паспорт. Если оно обнаружено на машине - будет подсвечиваться зеленым, если пропало - желтым. Тут его можно из паспорта удалить нажав кнопку

## Аппаратное обеспечение

Выводится табличка с аппаратным обеспечением на [основной операционке](#) машины.

- Чтобы добавить компонент в паспорт надо нажать на кнопку в конце строки компонента
- Чтобы добавить все оборудование, которое еще не добавлено, надо нажать оранжевую кнопку «Согласовать оборудование»
- Убрать компонент из паспорта надо нажать кнопку
- Есть еще карандаш , который скорректировать отображение компонента, чтобы он выводился не точно так, как его обнаружил скрипт.
  - Изначально эта возможность была нужна чтобы добавлять компоненты вручную, для добавления телефона/ИБП и т.п., но на текущий момент такие процедуры надо делать через [ввод оборудования в инвентаризацию и прикрепление к АРМ](#)
  - Также нажав редактирование можно скрыть компонент (если это какое-то незначительное USB оборудование которое не должно отсвечивать в паспорте)
  - Можно внести серийные номера компонент, которые не обнаружил скрипт

## Подвал

он же footer. Сюда выводятся подписанты паспорта:

- [Пользователь](#)
- [Руководитель отдела](#)
- [Сотрудник дирекции ИТ](#)
- [Ответственный](#) (если установлен)

## Печать

В печать выводится только кусок начинающийся с большого слова ПАСПОРТ и заканчивающийся подвалом. Софт и железо распечатываются только явно внесенные в паспорт

Если содержимое паспорта изменилось, то следуем процедуре [паспортизация АРМ](#)

From: <http://wiki.reviakin.net/> - Wiki

Permanent link: [http://wiki.reviakin.net/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%80%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F:%D0%BF%D0%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82\\_%D0%B0%D1%80%D0%BC7rev=1695098853](http://wiki.reviakin.net/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%80%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F:%D0%BF%D0%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B0%D1%80%D0%BC7rev=1695098853)

Last update: 2023/09/19 04:47

