

Инвентаризация, pdata

Инвентаризация: Помещения

Используются, чтобы можно было раскладывать объекты по организации с разделением территориально, а не валить все в одну кучу.

Список

Открыть список помещений задача нетривиальная: Нужно развернуть меню **организация** и на **помещения** ткнуть средней кнопкой мыши (открыть в новом окне), т.к. по клику левой меню будет просто разворачиваться дальше.

В случае неудачи - вот прямая ссылка: <https://inventory.azimuth.holding.local/web/places/index> ;)

Откроется дерево помещений, где на корневом уровне находятся филиалы. В филиалах нет строгой формы как делать уровни помещений. Если все сотрудники сидят в пределах одного этажа, то нет смысла расписывать здания и этажи, хотя ничего особо страшного не произойдет, все равно все будет понятно отображаться.

Добавление

- Чтобы добавить внутри помещения другое (кабинет внутри этажа например) надо нажать кнопку напротив родительского помещения.
- Чтобы добавить корневое помещение - надо нажать в шапке кнопку добавить. В случае, когда ни одно помещение еще не заведено, новое создать можно только так (т.к. нет ни одного родительского, чтобы сделать дочернее).

Редактирование

Чтобы изменить помещение - жмем напротив него карандаш

Помещения

Добавить

- **Московская площадка**
 - Бухгалтерия
 - Генеральный
 - Комната отдыха
 - Приемная
 - Менеджеры
 - Рецепшен
 - Серверная
- **Челябинская площадка**
 - Бухгалтерия
 - Кабинет ИТ
 - Менеджеры
 - Серверная

Редактирование: Махачкалинский филиал

Родитель

Выберите родительское помещение

Помещение внутри которого находится это

Полное имя

Махачкалинский филиал

Понятное название помещения без сокращений

Короткое имя

Махачкала

Сокращенное название помещения для вывода в узких местах

Адрес

367005, г. Махачкала, ул. Атаева, д. 2А

Если не указан, то наследуется адрес родительского помещения

Префикс

МХК

Будет использоваться для формирования инвентарных номеров при заведении нового оборудования в этом помещении. Если не задать - используется родительский префикс. Если изменить, то старые инвентарные номера останутся неизменны.

Save

Родитель

Тут надо выбрать внутри какого объекта находится это помещение. Если ничего не выбрать - создается новый филиал.

Полное имя

Отображается при наведении мышки на сокращенное имя в [карте помещений](#).

Короткое имя

Сокращенное, используется чаще чем длинное. В выпадающих списках и [карте помещений](#) используется этот вариант обозначения.

Адрес

Вообще наследуется от родителя, поэтому

- Точно нужно указывать у корневого объекта (филиала).
- Если у дочернего объекта адрес отличается - то тоже надо указать, он выведется небольшой строчкой над помещением в карте.

Префикс

Используется для [автоматического именованя оборудования](#). Также наследуется от родительского помещения, поэтому нужно выставлять только в

- Корневом объекте (филиал)
- Если внутри филиала есть место где используется другой префикс для инвентарников

Желательно выставлять такой же как и выбран для [АРМ](#) в этом филиале, чтобы оборудование именовалось похоже на АРМ.

